教学区用户拨号上网设置说明

学生:

教工:

用户名:校园无线账号(个人NetID) 密码:校园无线账号密码 密码修改地址:http://nethelp.xjtu.edu.cn 用户名:学生宿舍外网认证账号@stu 密码:学生宿舍外网认证密码 密码修改网址:http://auth.xjtu.edu.cn

配置连接步骤

一、Windows XP 系统上网连接设置

1. 在桌面上右键单击"网上邻居"图标,选择"属性"快捷命令,打开"网络连接"窗口。



2. 左边菜单栏选择"创建一个新的连接", 点击下一步, 选择"连接到 Internet"(图二)



4. 点击下一步,选择"手动设置我的连接"(图三)点击下一步,选择"用要求用户名和密码的宽带连接来连

接"(图四)

6. 输入任意的ISP名称,点击下一步(图五)

新建连接向导	新建连接向导	新建连接向导
Internet 连整 您想怎样连接到 Internet?	连接名 提供您 Internet 连接的服务名是什么?	Internet 帐户信息 您将需要帐户名和密码来登录到您的 Internet 帐户。
 用並呈現的解调器注意(9) 这种类型的连接使用调制等调器和管道电话线或 ISBN 电话线。 用要求用户名和密码的宽带注意来适置(9) 这是一个使用 ISL 或电缆调制解调器的面面建注接。您的 ISP 可能特这种 连接称为 PTPOL。 用一直在线的宽带注意未注意(A) 这是一个使用 ISL, 电缆闭电解调器或 LAN 连接的高速连接。它总是活动 的,并且不需要必要系。 	在下面理中輸入您的 15P 的名称。 ISP 名称 (A) Itel 您在此输入的名称将作为您在创建的连接名称。	輸入一个 157 体尸 247 密码, 然后号下保存在交全的地方。(如果忽忘记了现存 的味尸名或密码, 資料認知 157 联系) 用户名 (2): 密码 (2): 密码 (2): 「 低何用尸从这台计算机连接到 Internet 时使用此味尸名和密码 (2) 「 配它作为默认的 Internet 连接 (2)
(上一步(2)) 下一步(2)) 取消	<上→步(13) 下→步(13) 取消	< 上一步 (b) 下一步 (b) > 取消
图四	图五	图六

- 7. 输入指定的用户名和密码,点击下一步(图六)
- 8. 点击完成按钮(图七)



图七

图八

9. 点击连接即可拨号上网(图八)

注:每次上网时需要连接方可正常使用。

- 二. Vista, Windows 7, Windows10系统上网连接设置
- 1. 依次选择:控制面板\网络和 Internet\查看网络状态和任务
- 2. 选择"设置新的连接或网络",并点击打开(图一)

 ● 李 设置注册成网络 	@ 💽
 法探一个连接波道 正接到Internet (法定成果, 時間支援局, 直接到Internet, 記述) 記述の時間に建成は可必。 記述の目前に作どの取号成 VPN 連接。 認知の目前に作どの取号成 VPN 連接。 (ATUR号違道施達員到 Internet, 	22時使用— 个已有的连续吗? ● 国 : 新羅見有的接触回 ● 風 : 新羅見有的接触回
下-步(ty) 取消	T-200 Ra

图一

图二

3. 选择"连接到Internet",点击下一步(图二)

4. 如果没有创建过连接,选择"否,创建新连接",点击下一步(图三)

□ 显示字符(3) □ 込住此者码(6) 注接名称(3):	
□ 显示此计算机未投置使用的连接逐项(3) 型 助于选择: 型 助于选择: ■ 100 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	TRO:22
	100113

5. 点击宽带(PPPoE), 输入指定的用户名和密码, 点击连接即可拨号上网(图四)。

注:每次上网时需要连接方可正常使用。

三. 家用路由器(详细设置步骤见路由器说明书)

下面是一个简单的样例:

连接路由器后,在浏览器中输入路由器LAN口的IP地址,在弹出的框中正确填写路由器的管理用户名和密码后进入管理页面。若路由器为默认设置,则其管理地址为:192.168.1.1;用户名与密码均为:admin(不同品牌路由器管理地址和密码可能会有不同,请查看路由器说明书)

在左边框中选择"网络参数"→"WAN口设置",然后在右边框中的"WAN口连接类型"选择"PPPoE" 或者"宽带连接"。"上网账号"和"上网口令"中填入宽带账户的用户名和密码。

自然政	¥AS口连接类型: PPPoE ₩
2010 役置 2010 役置 2016 役置 2016 役置 2016 2016 江具	加里正常放导模式下无法连接成功, 请你次尝试下列模式中的特殊按导模式: ② 正常放导模式 ③ 特殊放导模式: ③ 特殊放导模式: ③ 特殊放导模式: ③ 特殊放导模式: ④ 特殊放导模式: ④ 特殊放导模式:
的波带路由	上网 张号 : srtpli@163.gd
, 请点击查看 >>	上月口令:
	 根层空的需要,选择对应的连接方式: 反常高连滑,在有这问题集时目动进行连接 自动新线等特容约点: ① 自动连接,在环机本斯代点自动连接 ① 手动连接,由用戶手动进行连接 自动新线等特的词: ⑤ 少 0 表示不自动断线) [這 預] [這 照] #运程:

当输入完上网口令保存后,密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,不必担心,这是路由器内 置的密码保护机制,只要您确认所填写的密码是正确的即可,路由器已经保存了设置。

连接模式的选择:

"按需连接"建议计时上网用户选择,在有访问数据的时候路由器会自动拨号连接,若无数据,则会在所

设定的时间内自动断开网络连接。

"自动连接"建议包月用户选择,路由器在上电或者掉线后会自动重连。

"手动连接"即是通过手动点击连接进行拨号,路由器将不会自动进行拨号。

建议用户选择自动连接,设置完成后点击"保存"。

3. 拨号的连接或断开操作可通过点击管理界面左侧边栏框中"运行状态"栏,点击右框"WAN口状态"

中的连接/断开按钮来实现。

拨上号后,可以在"WAN口状态"中查看到路由器获取到的IP及DNS地址,如果电脑没有设置DNS服务器地址,可将WAN口状态显示DNS服务器地址填入到电脑中。

and the second	wotts
设置符号 行路参数 1007服务器 转发规则 安全设置	KL 地址: 00-11-0F-5E-5F-10 IT地址: 192.160.1.1 子同睡時: 255.255.255 若 IP 地址出現 表明已成功数号 否则应らま下方的"连接"按鈕
8由功能	
f:EIA	MAC 地址: 00-1D-0F-5E-9F-81
517-1101定带能由	17地址: 116.25.174.156 PPP-at 子同連時: 255.255.255
请点击查看 >>	和工: 116.05.174.156

4. 至此PPPoE拨号已设置完成并成功拨号,路由器下的电脑已经可以通过路由器上网了。

四、常见错误代码

1.错误代码:691;629

问题原因:远程计算机没有响应,断开连接。可能是用户名、密码输入错误。

解决方法:请检查用户名和密码的拼写及大小写,用户请根据《教学区PPPoE用户拨号上网说明》找回密

码。重新建立新连接,检查线路

2.错误代码:697

网卡禁用,在设备管理中重新启动网卡。

3.错误代码:651

问题原因:Windows 处于安全模式下,或其他错误。解决方法:出现该错误时,进行重拨,就可以报告

4 / 5

出新的具体错误代码。

联系电话: 兴庆校区 82667777 雁塔校区 82656513